

## Setting GPRS dan MMS Telkomsel, Indosat, XL, 3 dan Axis

Contributed by selular.co.id  
Friday, 19 December 2008

Berikut ini adalah cara mensetting GPRS dan MMS untuk beberapa operator GSM di Indonesia

### MATRIX

Setting OTA:

Kirim SMS ke888 dengan pesan :

ACT[spasi]GPRS

### MENTARI

Setting OTA via SMS ;

Kirim SMS ke3000 dengan pesan :

Ketik : GPRS[spasi] merk HP[spasi] tipe HP

Setting Manual :

### GPRS

Profile Name : INDOSATGPRS

Homepage URL : <http://wap.klub-mentari.com>

IP Address : 10.19.19.19

Bearer : GPRS

User Name : indosat

Password : indosat

APN : indosatgprs

### MMS

Profile Name : INDOSATGPRS

Homepage URL : <http://mmsc.indosat.com>

IP Address : 10.19.19.19:8080

Bearer : GPRS

User Name : indosat

Password : indosat

APN : indosatmms

### IM3

Setting OTA via SMS ;

Kirim SMS ke3939 dengan pesan :

Ketik : GPRS[spasi] merk HP[spasi] tipe HP

Setting Manual :

### GPRS

Connection name : M3-GPRS

Access point name : www.indosat-m3.net

User name : gprs

Password : im3

Authentication : Normal

Homepage : <http://wap.indosat-m3.net>

IP address : 010.019.019.019

Port : 9201 (standard), 8080 (proxy)

### MMS

Connection name : M3-MMS

Access point name : indosatmms

User name : indosatmms

Password : indosatmms

Authentication : Normal

Homepage : <http://mmsc.indosat-m3.net>

IP address : 010.019.019.019

Port : 9201 (standard), 8080 (proxy)

### TELKOMSEL

### KARTU HALLO

Kirim SMS ke 6616 dengan pesan :

Ketik : GPRS

#### KARTU SIMPATI/KARTU AS

Kirim SMS ke 6616 dengan pesan :

Ketik : GPRS[spasi]angka dibelakang simcard Anda (Nomor ICCID/Integrated Circuit Card Identification)

Kemudian tunggu beberapa saat, Anda akan mendapat SMS konfirmasi bahwa aplikasi GPRS sedang diproses. Waktu yang dibutuhkan sekitar 48 jam. Setelah GPRS aktif, Anda akan mendapat notifikasi SMS lagi yang menyatakan GPRS sudah aktif.

Setting Manual :

GPRS

Profile Name : TSEL GPRS

APN : Telkomsel

User name : wap

Password : wap123

Authentication : Normal

Gateway IP address : 10.1.89.130

Homepage : <http://wap.telkomsel.com>

Data Bearer : GPRS

Proxy port number : 9201 atau 8000

#### MMS

Connection Name: tel-MMS

Data Bearer: GPRS

Access Point Name: mms

Username: wap

Prompt Password: No

Password: wap123

Authentication: Normal

Proxy address: 10.1.89.150

Homepage: <http://mms.telkomsel.com/>

Connection Security: Off

XL

Setting OTA via SMS ;

Ketik SMS dengan isi : GPRS[spasi][spasi] Kirim ke 9667

Ketik SMS dengan isi : MMS[spasi][spasi] Kirin ke 9667

Setting Manual :

GPRS

Connection Name: XL-GPRS

Data Bearer: GPRS

Access Point Name: www.xlgprs.net

Username: xlgprs

Prompt Password: No

Password: proxl

Authentication: Normal

Homepage: <http://wap.lifeinhand.com>

Connection Security: Off

Session Mode: Permanent

IP Address: Automatic

Proxy Server Address: 202.152.240.050

Proxy Port Number: 8080

MMS

Connection Name: XL-MMS

Data Bearer: GPRS

Access Point Name: www.xlmms.net

Username: xlgprs

Prompt Password: No

Password: proxl

Authentication: Normal

Homepage: <http://mmc.xl.net.id/servlets/mms>

Connection Security: Off

Session Mode: Permanent

IP Address: Automatic

Proxy Server Address: 202.152.240.050

Proxy Port Number: 8080

3 (THREE)

Setting Manual :

GPRS

Settings Name: 3-GPRS

Homepage : <http://wap.three.co.id/>

Proxies : Enable

Proxy address : 10.4.0.10

Port : 3128

GPRS access point : 3gprs

Authentication type : Normal

Login type : Automatic

Username : 3gprs

Password : 3gprs

MMS

Settings name : 3-MMS

Homepage : <http://mms.hutch.co.id/>

GPRS access point : 3mms

Authentication type : Normal

Username : 3mms

Password : 3mms

Allow adverts : No

KARTU AXIS

Parameter Umum GPRS

Connection Name : AXIS

Data Bearer : GPRS atau PS

Access Point Name (APN) : AXIS

Username : AXIS

Prompt Password : No

Password : 123456

Authentication : Normal

Gateway/Proxy IP Address : 10.8.3.8

Gateway/Proxy Port : 9201 atau 8080

Homepage : <http://wap.axisworld.co.id>

Connection Security : Off

Session Mode : Permanent

Parameter Umum MMS

Connection Name : AXISmms

Data Bearer : GPRS atau PS

Access Point Name (APN) : AXISmms

Username : AXIS

Prompt Password : No

Password : 123456

Authentication : Normal

Gateway/Proxy IP Address : 10.8.3.8

Gateway/Proxy Port : 9201 atau 8080

Homepage / MMS Server : <http://mmsc.AXIS>

Connection Security : Off

Session Mode : Permanent